



Vorbereitungen

- 1) Laden Sie sich die aktuelle Version von AutoSignatur von der AutoSignatur Internetseite herunter und speichern Sie diese in einem Verzeichnis auf dem Server, der später die Signaturen generieren soll.
- 2) Entpacken und führen Sie die Setup.EXE Datei aus.
- 3) Folgen Sie den Anweisungen in der Setup-Datei.

Konfiguration der AutoSignatur

- 1) Öffnen Sie die AutoSignatur-Software, die Sie zuvor auf dem Server installiert haben.
- 2) Unter: „**Datei** → **Projekt öffnen**“ finden Sie eine Beispieleinstellung für Text-Signaturen. Wählen Sie bitte „**Beispiel_Projekt-Text**“.
- 3) Gehen Sie auf „**Einstellungen** → **Datenbank**“ und wählen Sie „**Windows Active Directory**“.
- 4) Tragen Sie Ihren Domänennamen in das Feld „**Domäne**“ und einen im Active Directory vorhandenen „**Benutzer**“ (z.B. Sie selbst) mit dem zugehörigen „**Passwort**“ in die entsprechenden Konfigurationsfenster ein.
- 5) Betätigen Sie den Button „**Zurücksetzen**“ und wählen Sie die von Ihnen benötigten Parameter aus. Sie können alle Parameter zum Test eingetragen lassen, sollten diese jedoch aus Performancegründen später auf die von Ihnen tatsächlich verwendeten Parameter begrenzen. (Beispiel für Text-Beispielsignatur: givenName, sn, telephoneNumber, mail, WWWHomePage)
- 6) Betätigen Sie den Button „**Verbindung testen**“ um sicherzustellen, dass Ihre Angaben des Active Directory richtig eingetragen sind.
- 7) Gehen Sie nun zum Fenster „**Einstellungen** → **Mail**“ und setzen Sie den Eintrag auf „**Text**“.
- 8) Unter „**Einstellungen** → **Sonstiges**“ ist „**AutoSignatur als Dienst starten**“ zu wählen.
- 9) Starten Sie den HTTP-Server und merken sich bitte den angegebenen IP-Port (**Default 8081**), damit dieser später mit dem nachfolgend beschriebenen AutoSignaturScript übereinstimmt.
- 10) Bestätigen Sie die Einstellungen mit „**ok**“ und prüfen Sie noch einmal alle zuvor beschriebenen Einstellungen.
- 11) Sollten Sie die Applikation zum Test auf einer Workstation anstelle eines Servers installiert haben, kann ein Reboot des Rechners erforderlich sein.



Konfiguration des AutoSignatur-Scriptes

- 1) Suchen Sie mit dem Explorer im AutoSignatur-Installationsverzeichnis die Datei „**AutoSignaturScript**“ und öffnen Sie diese zum Bearbeiten.
- 2) Suchen Sie die Einstellung „**Const SERVER = "127.0.0.1:8081"**“ und ändern Sie die IP-Adresse „**127.0.0.1**“ in die Ihres Testserver der AutoSignatur. Achten Sie darauf, dass die Portangabe (**default: 8081**) hinter der IP-Adresse mit dem Eintrag in der AutoSignatur (zuvor beschrieben) übereinstimmt.
- 3) Ändern Sie „**autosignatur.de**“ in dem Eintrag „**Const ADDomain = "autosignatur.de"**“ in Ihren Domäneneintrag.
- 4) Suchen Sie die „**Const OFFICE**“ Einträge (z.B. Const OFFICE10) und tragen Sie eine „**1**“ für die von Ihnen eingesetzte Outlook-Version ein.
- 5) Tragen Sie unter „**Const MailFormatHTML**“ eine „**0**“ ein, da zuvor eine Text-Signatur konfiguriert wurde.
- 6) Prüfen Sie den Eintrag „**Const OUTLOOK_UseWordAsEditor = 0**“. Für den Text sollte dieser weiterhin auf „**0**“ gesetzt sein.
- 7) Speichern Sie Ihre Einträge und führen Sie das Script auf einer Testworkstation aus.
- 8) Prüfen Sie, nach der Ausführung des Scriptes, ob in der AutoSignatur-Applikation angezeigt wird, das eine Signatur erstellt wurde.
- 9) Öffnen Sie Outlook auf der Testworkstation und prüfen Sie, ob die Signatur ordnungsgemäß in Outlook eingepflegt wurde.
- 10) Wenn alle Einstellungen Ihren Vorstellungen entsprechen, können Sie das Script in das Logon-Script der User einfügen, die dann bei jeder Anmeldung auf ihrer Workstation eine aktuelle Signatur erhalten werden.

Die Installation der Testumgebung ist abgeschlossen